

VOLVO

Volvo Data AB

S-405 08 Göteborg, Sweden

TELECOPY

From

Name Anders Bäcklund
Telephone +46 31 662260
Department 2530
Telefax +46 31 531513

To

Company Volvo Data Keping.
Name Roger Carlsson
Department 8860
Telefax 0221-21734

This message consist of 5 pages, including this page.

Date 910913

VOLVO

Dokumentnamn

Sida

Utfärdare (avdelning nr, namn, telefon, geografisk placering, signatur)

Datum

Bilaga

Flik

Reg nr

Ärende

Mottagare (namn, avdelning nr, geografisk placering)

Hej!

Här kommer lite
information om input
klasser.

Här är dig på telefon
om du har fler
frågor.

MVH/
Anders B
2120.

Bilaga 2**Regler för jobbklasser avseende användarinitierade jobb****Klassificering**

Nedan anges de jobbklasser och gränser som gäller i samband med användarinitierade jobb.

Klass	Benämning	Servicenivå Inkötid (min)	Prisfaktor (PU)	Jobbklassgräns		Abendgräns
				1 (SU)	2	
I	Direkt	5	5.0	2M	-	10M
S	Snabb	5	3.0	100K	-	300K
N	Normal	20	1.0	1M	-	3M
T	Tung dag	240	0.8	4M	30M	-
	Tung natt	-	0.58	-	-	-
Q	Tung natt	-	0.40	-	-	-
	Tung helg	-	0.33	-	-	-

Kommentarer till tabellen ovan:

- Passeras SU-gränsen för jobbklassen kommer man vid första gränsen att bli debiterad 2 ggr och vid andra gränsen 5 ggr prisfaktorn. Om jobbet överskrider abendgränsen kommer automatisk "cancel" att ske utan att kreditering göres.
- Klasserna I, S, N och T är öppna 00-24 alla dagar. För jobbklass Q gäller 18-06 alla dagar.
- Jobbklass Q körs ej i ordinarie produktionsmiljöer.
- För tunga jobb (klass T och Q) som överskrider 3 tim exekveringstid förbehåller sig Volvo Data rätten "cancellera" jobbet, om maskinläget så påkallar. För att undvika obehagliga överraskningar skall långa jobb beställas i förväg.
- Alla prisfaktorer är relaterade till Batch-priset för respektive tidpunkt på dygnet/veckan.
- För jobb i klass Q gäller att när jobbet överskrider 3 000 PU sänks priset till hälften, enligt ovanstående regler. Detta gäller även tilläggsdebiteringar för Nastran och Abaqus.
- Servicenivån avseende inkö-tid gäller 00-24 för "icke-tapejobb". Denna begränsning beror på att bandstationstillgången nattetid är begränsad.
- Volvo Datas servicemål är att minst 80 % av jobben skall få mindre eller lika med angiven tid för respektive jobbklass. De jobb som ej erhåller rätt servicenivå (dvs får för lång in-kötid) debiteras för erhållen service.

100.0 INPUTKLASSER

INPUTKLASSER A-Z

Klass	Användare	Tider	Regler
A	Alla	00-24	När klass saknas. Init ej aktiv
B	IMS	00-24	Endast för Archive-jobb IMS-prod
C	GBG-fullservice	00-24	Prodjobb utan tape prio 1,2,3 (OPC)
D	GBG-fullservice	00-24	Prodjobb utan tape prio 6 (OPC)
E	P2data	00-24	IMS-bmp'er för IMSV122
F	2120 och 25XX	00-24	Systemunderhåll för tekniker
G	GBG-fullservice	00-24	Prodjobb med tape prio 1,2,3,6 (OPC)
H	VKAB	18-06	Endast VKAB
I	Alla	00-24	Användar initierade jobb. "Direkt" I: 005 min, S: 002 Msu, A: 010 Msu, P: 5
J	ÅF-uppringt	00-24	Volvo ÅF-kunder
K	Kurs		Beställes hos avd 2170
L	VLV	00-24	Endast LV
M			RESERVERAD
N	Alla	00-24	Användar initierade jobb. "Normal" I: 020 min, S: 001 Msu, A: 003 Msu, P: 1
O	CAE	00-24	CAE/CADAM och plotter
P	Penta	00-24	Endast Penta
Q	Alla	18-06	Användar initierade jobb. "Mycket tunga" I: --- min, S: --- Msu, A: --- Msu, P: 0.4 (Natt) I: --- min, S: --- Msu, A: --- Msu, P: 0.33 (Helg)
R	Parts	00-24	Endast Parts
S	Alla	00-24	Användar initierade jobb. "Snabba" I: 005 min, S: 100 Ksu, A: 300 Ksu, P: 3
T	Alla	00-24	Användar initierade jobb. "Medel tunga" I: 240 min, S: 004 Msu, A: --- Msu, P: 0.8 (Dag) I: 240 min, S: 004 Msu, A: --- Msu, P: 0.58 (Natt)
U	RJE-övrigt	00-24	Prod. RJE-kunder utan egna klasser
V	Alla	00-24	IMS-bmp'er
W	TADB LV	00-24	Spec. klass för tek. ADB. Endast LV.
X	CICS	00-24	Online-klass Cics Volvo Data Syd batch (VD). Datacom.
Y	RJE	00-24	Input från RJE till V-D och Extraheringar. I: 005 min, S: --- Msu, A: --- Msu, P: ---
Z	TADB-kunder	00-24	Spec. klass för tek. ADB. Finns bara i VK01. I: --- min, S: 030 Msu, A: --- Msu, P: 0.8

I = Max inkötid, S = SU gräns, A = Abend gräns, P = Pris faktor.

INPUTKLASSER 0-9

Klass	Användare	Tider	Regler
0	Syslog	00-24	Endast driften Volvo-Data
1	Alla	00-24	IMS-bmp'er. Låg-prioriterade
2	Penta	00-24	Endast Penta
3	VLV	00-24	Endast LV (MH-system)
4	Bandarkivet	00-24	Endast avd.2160, TMS och Extas-in.
5	TP	00-24	Online-klass.Test IMS-mpp/CICS/Roscoe.
6	TP	00-24	Online-klass.Prod IMS-mpp/CICS.
7	2120		Special 2120
8	VLV	00-24	Endast LV
9	2100	00-24	Endast för 2100. Akut körning.